

ENREGISTREMENT AVEC AUDACITY 1.3.11 ET WINDOWS 7

Ce tutoriel ne s'adresse qu'aux utilisateurs de Windows 7


Avec Windows 7 vous devrez utiliser la version 1.3.11 au moins. Pour exporter au format .mp3, vous aurez besoin d'un fichier .dll dont voici la procédure d'installation:

Comment télécharger et installer l'encodeur LAME MP3 **pour Audacity 1.3.11**

1. Aller à la [page de téléchargement de LAME](#) en cliquant sur le lien correspondant dans la page "Donneurs de voix"
2. Sous "For Audacity on Windows", cliquez-gauche sur le lien "Lame v3.98.2 for Audacity on Windows.exe" et sauvegardez le fichier quelque part sur votre ordinateur. **Ne faites pas un clic-droit sur le lien du fichier .exe.**
3. Double-cliquez sur "**Lame_v3.98.2_for_Audacity_on_Windows.exe**" pour le lancer (vous pouvez sereinement ignorer chaque warning du "publisher could not be verified").
4. Suivez les instructions "Setup" pour installer LAME pour Audacity. Ne pas changer la destination pré-choisie de "C:\Program Files\Lame for Audacity".
5. La première fois que vous utiliserez la commande "Export as MP3", Audacity vous demandera l'endroit où se trouve "**lame_enc.dll**". Naviguez jusqu'à "C:\Program Files\Lame for Audacity", sélectionnez "lame_enc.dll", puis cliquez "Open" et "OK".



Une fois le logiciel installé, procédez à sa configuration:

1. Cliquez sur « Edition -->Préférences ». Dans la colonne de gauche cliquez sur « Qualité » et



sélectionnez une « Fréquence d'échantillonnage » à 11025 Hz

2. Dans la fenêtre « Préférences », cliquez sur « Librairies » (voir figure page suivante)
En face de « Librairie MP3, cliquez sur « Localiser... » et naviguez jusqu'au dossier où vous aviez mis le fichier Lame (C:\Program Files\Lame for Audacity). Fermez la fenêtre « Préférences ».
3. Cliquez sur le bouton d'enregistrement et arrêtez le après quelques secondes. Cliquez sur « Fichier → Exporter... ». En bas de la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « Options ». Dans le menu déroulant « Qualité », choisissez « 128 kbps ». Fermez en cliquant sur OK puis sur « Annuler ». Le logiciel est prêt à enregistrer.



Enregistrez la première plage et nommez la « Plage 001 » Exportez la en .mp3. Pour enregistrer les plages suivantes, à chaque début de session ouvrez d'abord la plage 001, effacez la au moyen de la petite croix de fermeture de la plage et commencez votre enregistrement. Pour exporter votre enregistrement, il vous suffira de remplacer les derniers chiffres du nom de la plage 001 pour les remplacer par le bon numéro.

Pensez à sauvegarder régulièrement votre travail à la fois sur votre disque dur et sur la clé USB qui vous a été fournie.